


## Reiniciar servicio del sistema de Contpaqi Contabilidad

Si necesitas iniciar o reiniciar el servicio del sistema de contabilidad te presentamos a continuación los pasos que debes seguir:

1. Ve al inicio de tu equipo y busca Servicios



2. Se abrirá la siguiente ventana localiza el servicio de **servidor de licencias compac (v4)**.


Servidor de AuthServer Compac (V4)	En ejecu...	Automático	Sistema local
Servidor de AuthServer CONTPAQi	En ejecu...	Automático	Sistema local
Servidor de AuthServer_XMLenLinea	En ejecu...	Automático	Sistema local
Servidor de Licencias Compac - CONTPAQi® NÓMINAS	En ejecu...	Automático	Sistema local
<b>Servidor de Licencias Compac (V4)</b>	<b>En ejecu...</b>	<b>Automático</b>	<b>Sistema local</b>
Servidor de Licencias CONTPAQi®	En ejecu...	Automatico	Sistema local
Servidor de Licencias CONTPAQi® XMLenLinea	En ejecu...	Automático	Sistema local
Servidor de Sincronizacion CONTPAQi®	En ejecu...	Automático	Sistema local
Shared PC Account Manager	Manages pr...	Deshabilitado	Sistema local

Selecciona el servicio de la imagen




# MANUAL

- Si deseas reiniciar o iniciar el servicio solo debes seleccionarlo y ejecutar la opción necesaria.
- 



En caso de que el servicio se encuentre detenido, solo te aparecerá la opción iniciar

- Una vez que este reiniciado el servicio podrás corroborar en la columna estado que aparezca el mensaje de “en ejecución”.



Como pudiste ver en el manual no es un proceso complicado, solo tienes que seguir los pasos del manual, quieres conocer mas de los sistemas CONTPAQi visita nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones.

Si tienes dudas o quieres ayuda con el proceso, contacta a nuestros Asesores Certificados - [CONTÁCTAR VÍA WHATS APP](#) -

**¡Renueva, Compra o Actualiza tu licencia CONTPAQi con los EXPERTOS!**

